

美迪康 学术会议小讲堂

《幻灯传输转播系统应用流程及标准》

培训讲师：张颐理

一、幻灯传输转播系统优势

二、幻灯传输转播系统-会场应用及标准

三、幻灯传输转播系统-试片室应用及标准

四、答疑

一、幻灯传输转播系统优势

二、幻灯传输转播系统-会场应用及标准


三、幻灯传输转播系统-试片室应用及标准

四、答疑

为什么用幻灯系统?

- 如何轻松应对纷繁复杂、瞬息又变的学术日程?
- 如何快速处理不同格式、不同版本PPT以保证顺利播放?
- 如何从容掌控上千讲者、几十个分会场同时进行的学术进程?
- 如何保证专家讲者幻灯片版权及大会直播、转播、会后回放.....

痛点



我们能做什么？


全面整合学术日程、试片室管理、分会场幻灯传输、播放及场外直播和会后点播回放功能

- 日程数据统一处理，自动查重
- 学术任务统一邮件通知讲者
- 可提前上传讲课PPT
- 可打印学术任务通知、劳务凭条

- 日程任务自动归集打印
- 讲者照片简历收集处理
- 主持人讲者劳务费处理
- 讲者主持人证书打印
- 统一处理上传PPT，支持双语
- 支持多媒体，多种格式PPT

- 系统直接生成讲者声音+PPT合成视频
- 讲座视频可结合电子学术日程一次性上网
- 参会代表用户认证后登陆浏览查看
- 可直接制作专家讲座视频光盘

- 学术日程自动更新显示
- 幻灯片自动分发传输
- 会场幻灯片播放倒计时
- 场外电子日程显示，视频转播
- 会场设备、网络实时全面监控



一、幻灯传输转播系统优势

二、幻灯传输转播系统-试片室应用及标准

三、幻灯传输转播系统-会场应用及标准


四、答疑

- **设备对接：**与设备公司对接笔记本电脑的软件安装需求，会场使用设备的情况
- **网络对接：**对场馆提出网络的具体使用要求：包括运行速度(上传及下载)，运行时间（从哪天开始到哪天截止，全天候24小时），确认运行网段，确认网络的稳定性
- **劳务标准：**确定发放标准及发放范围
- **会场资料：**桌卡、证书、礼品
- **授权书：**向组委会确认授权书是否需要特殊内容及版式
- **简历照片：**会前是否收集讲者简历及照片，如有向负责人索取并准备
- **培训PPT：**提前准备志愿者培训PPT

1. 会议背景：了解会议的背景，熟悉和试片室相关的客户及人员；
2. 场馆协作：A开放时间 B通电时间 C网络 D钥匙
3. 试片室布局：
 - 接待台：突显、着重接待台功能，尽量控制所有讲者均需经过接待台签字再入内。
 - 区域划分：接待区域与公共区域置外，上传区域至中间，工作区域与上传区域独立，需根据不同的场地设置接待台。
 - 工位：每两人一张桌子/每两个人共用一台电脑
4. 供应商协作：（1）笔记本电脑检测 （2）网络设备检测 （3）苹果类、准备 （4）网段划分
5. 总结会：总结一天问题


1.IP 地址的修改

- ① 打开接待客户端中的 app.ini 文件，将文件内的服务器IP地址更新。



```
app.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[Server]
ServerIp= 192.168.1.200
CameraIndex=1
```

- ② 打开接待客户端中的 CheckIn.exe.config 文件，将文件内的服务器IP地址更新。



```
CheckIn.exe.config - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="get_programSoap" maxReceivedMessageSize="2147483647"/>
      </basicHttpBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="http://192.168.1.200/service/get_program.asmx" binding="b:
    </client>
  </system.serviceModel>
</configuration>
<startup><supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/></startup></pre>
```

接待客户端的配置及使用

2. 授权书的配置：打开接待客户端中的文件，分别进行相对应的中英文的授权修改。

ShouQuan.docx

ShouQuanEn.docx

第二十二次全国风湿病学学术会议

幻灯片著作权转让声明书

幻灯片题目：《题目》

幻灯片编号：《编号》

幻灯片作者：《作者》

遵照《中华人民共和国著作权法》，自本声明书签署之日起，上述幻灯片著作权人同意：

上述幻灯片将在由中华医学会和中华医学会风湿病学分会主办的第二十二次全国风湿病学学术会议上公开演讲，并将全体著作权人就上述论文（各种语言版本）所享有的复制权、复制权、发行权、信息网络传播权、翻译权、汇编权在全世界范围内免费转让给中华医学会和本学术分会。

上述幻灯片的著作权人保证：

- （1）上述论文是著作权人独立取得的原创性研究成果；论文内容不涉及国家机密；
- （2）上述幻灯片内容不侵犯他人著作权和其他权利；
- （3）未签字的著作权人授权签字的著作权人作为全体著作权人的代理人签署本声明书的，此声明书对全体著作权人均有约束力；
- （4）签字的著作权人保证其本人具有签署此声明书并做出各项承诺之权利。

中华医学会和中华医学会风湿病学分会承诺所有幻灯片及相关PPT视频制品只应用于本网站供本科同道进行学术交流，不应用于其他任何商业目的。所有PPT和录制视频将由英迪康会务学术会议服务平台提供存储管理，讲者签署本授权后，如有变更，可凭借本人注册账号和密码登陆 www.medmeeting.org 更改授权和网络公开方式。

讲者授权签名：_____

2017年 5 月 _____日

The 12th Asia-Pacific Congress of Cardiovascular & Interventional Radiology Speaker Grant of Rights

PPT ID No.:《编号》
Title:《题目》

Presenter:《作者》

The 12th Asia-Pacific Congress of Cardiovascular & Interventional Radiology intends to offer your presentation to those who cannot attend the congress personally and other interested parties. Your voice shall therefore be recorded during your presentation and synchronized with the slides, graphics, films etc. you use during the presentation.

Statement of Use

1. With uploading your presentation to the Medcon Presentation System ("The Speaker") agree to the following non-exclusive, royalty-free use of **Asia-Pacific Society of Cardiovascular and Interventional Radiology (APACIR)** or any third person or entity that has been appointed by **APACIR**.
2. To produce the presentation by recording the speech and all audio-visual material being used during the presentation (in particular including any images and sound materials which The Speaker uses) using all means on audio and/or visual media (hereinafter referred to as the "Produced Presentation");
3. To use the Produced Presentation wholly or partly in digital databases (e.g. Web servers), wire or wireless data networks (e.g. Internet, Intranet, Web-TV etc.), in particular to store it on all suitable memory media to make it available to the public in general or to an authorized group of persons at places and times chosen by the recipients and/or to transfer the Produced Presentations for purposes of acoustic and/or visual representation, distribution, storage and interactive use, free of charge or against charge to others (e.g. by mailing, streaming and/or downloading);

To use the Image of the Speaker (You) and his voice for the above mentioned uses;

To use the Produced Presentation or parts thereof for the purpose of promoting the Produced Presentation;

Copyright Transfer Statement

The grant of rights within the scope set forth above includes without limitations of time, place or contents the video right, the right of broadcasting, the right of editing, the database and telecommunication rights, the sound media right, the collateral printing right, the right of endorsing and the promotion right.

1. You agree to the above mentioned grant of rights for an unlimited period of time and a worldwide, royalty-free use. The **APACIR** accepts this grant.
2. **APACIR** is entitled to transfer the rights granted under this agreement fully or partly, and the agreement as an entity, to **Medcon**. **APACIR** shall not be liable for infringement of the rights of the Speaker by third parties, or for non-compliance of the obligations under this agreement towards the Speaker by third parties.
3. The Speaker guarantees the existence/validity of the rights and authorizations assigned to **APACIR** under this agreement and warrants that the Speaker has not, neither fully nor partly, assigned them exclusively to third parties or encumbered them with rights of third parties. The Speaker guarantees that his presentation does not infringe against commercial, intellectual, personality and/or other rights of third parties and indemnifies **APACIR** against all claims of third parties in so far asserted.

Signature

4. 打开Medcon讲者接待客户端 (Checkin)



讲者接待界面如下图。



- ① 询问专家是否提交课件（非提交课件人员一律拒绝入内）；
- ② 询问专家姓名查询专家授课信息如下图；




5. 协助专家现场拍照或上传照片：


① 现场拍照：点击左侧拍照按钮进行拍照，右侧预览区域查看拍照效果，讲者确认无误后点击submit按钮提交；




② 上传照片： 点击授课信息区域的Upload Photo（上传照片）按钮



接待客户端的配置及使用



接待客户端的配置及使用



注：如讲者有多个授课任务，只需任意选择一条任务拍照、上传照片即可；

6. 授权书


① 点击打印授权书按钮打印讲者授权书。中英文讲者分别打印相对应的中英文授权书；



The screenshot shows the 'Slides Presentation Management System' interface. On the left, there is a search form with fields for Speaker, Code, Date, Hall, and Status, along with a 'Search' button. On the right, there is a speaker profile section with a 'Print' button. Below these is a table of speaker information.

Hall	Date	Time	Title	Speaker	Photo	Print	Author	UpAutho
咸阳厅	2016-05-26	13:30-13:35						
咸阳厅	2016-05-26	13:35-13:45	使用三焦点晶体的临床感受及屈	张劲松				
咸阳厅	2016-05-26	13:45-13:55	如何做三焦点人工晶体的Mr.Rig	徐雯				
咸阳厅	2016-05-26	13:55-14:05	三焦点晶体的术后检查	张铭志				
咸阳厅	2016-05-26	14:05-14:15	白内障和老花眼解决方案	毕宏生				
咸阳厅	2016-05-26	14:15-14:30	Trifocal IOLs Implantation: Be	Matteo P				


接待客户端的配置及使用



② 向讲者告知授权书含义，引导签署授权书（您的讲课视频录像，能否会后上传至大会网站，供大家学习交流，不能拷贝下载，只能观看）同意即签署讲者姓名，不同意签署不同意；如有多条授课任务，询问讲者各任务是否授权并标记清楚；

接待客户端的配置及使用

- ③ 修改讲者授权状态，点击授权按钮，在弹出确认框中点击“yes”
即完成授权状态改变；如讲者不同意授权则不需要任何操作（同意“√”，不同意“×”）；



接待客户端的配置及使用

Slides Presentation Management System

Speaker: Speaker 赵广善
Code: Org: 温州东南眼科医院
Date: Select... Time 15:15-15:25
Hall: Select... Mail 成阳厅
Status: Select...

Search

Submit

Confirm
Please confirm to modify the authorization status for Dr.

Yes No

Hall	Date	Time	Title	Speaker	Photo	Print	Author	UpAuth
成阳厅	2016-05-26	13:30-13:35						
成阳厅	2016-05-26	13:35-13:45	使用三焦点晶体的临床感受及应	张劲松				
成阳厅	2016-05-26	13:45-13:55	如何做三焦点人工晶体的Mr.Rig	徐雯				
成阳厅	2016-05-26	13:55-14:05	三焦点晶体的术后检查	张铭志				
成阳厅	2016-05-26	14:05-14:15	白内障和老花眼解决方案	毕宏生				
成阳厅	2016-05-26	14:15-14:30	Trifocal IOLs Implantation: Be	Matteo P				

授权状态确认提示框

接待客户端的配置及使用

Slides Presentation Management System

Speaker: Speaker 赵广墨

Code: Org. 福州东南眼科医院

Date: Time 15:15-15:25

Hall: Hall 咸阳厅


Status:

Hall	Date	Time	Title	Speaker	Photo	Print	Author	UpAutho
咸阳厅	2016-05-26	13:30-13:35			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
咸阳厅	2016-05-26	13:35-13:45	使用三焦点晶体的临床感受及屈	张劲松	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
咸阳厅	2016-05-26	13:45-13:55	如何做三焦点人工晶体的Mr.Rig	徐雯	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
咸阳厅	2016-05-26	13:55-14:05	三焦点晶体的术后检查	张铭志	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
咸阳厅	2016-05-26	14:05-14:15	白内障和老花眼解决方案	毕宏生	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
咸阳厅	2016-05-26	14:15-14:30	Trifocal IOLs Implantation: Be	Matteo P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ④ 上传讲者授权书，点击上传授权书 (UpAuthorization) 按钮，在弹出拍照框中点击“拍照”即完成上传；
- ⑤ 统一收纳、整理纸质授权书；
- ⑥ 根据工作人员工作情况，引导讲者到相应上传区域处理上传授课内容。


1. IP地址的修改

- ① 打开试片室客户端中的 app.ini 文件，将其中的服务器的IP地址更新。



```
app.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[LocalPath]
Path_Down =d:\pptt
IsDelPPT=yes
IsAuthor=no
Buff=2048
WebService=http://192.168.1.200/service/get_program.asmx
```



- ② 打开试片室客户端中的 [ftp.ini](#) 文件，并修改其中服务器的IP地址。




```
ftp.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[FTP]
FtpServer =192.168.1.200
FtpUserName =pptftpuser
FtpPassWord =33932566
FtpPort =21
```

2. 登录。


① 双击



在弹出的框中点击 Login。




- ② 在弹出的框内输入生成的密钥，并点击 OK.会弹出注册成功提示。
重新点击登录客户端。



Input Key

794845D5B9569BA5FFC01A1CECC1C41B758E48F583FCFEB9166CC03DDAF676481372ECC8EBBC0985

OK



Input Key

794845D5B9569BA5FFC01A1CECC1C41B758E48F583FCFEB9166CC03DDAF676481372ECC8EBBC0985

OK

注册成功!

确定

3. 处理上传授课内容操作流程

1) 课件分类

① 幻灯片格式:

Office2003/Office2007/Office2010/Office2013/WPS/Keynote/PDF

② 幻灯片样式:

纯图文幻灯片


带超链接幻灯片

带附件的幻灯片 (视频、音频、以及其它格式文件)

③ 双语课件

2) 处理上传授课内容

① 打开Medcon试片室客户端 (Speaker Ready)



② 进入幻灯上传界面

试片室客户端的配置及使用

The screenshot displays the Medcon Speaker Ready interface. On the left is a sidebar with speaker profiles. The main area features a table of presentations with columns for ID, Hall, Date, Time, Title, Speaker, Status, Video, Upload, View, and Resume. A right-hand panel includes buttons for Check, Clear, and Submit, along with an Upload Status section.

ID	Hall	Date	Time	Title	Speaker	Status	Video	Upload	View	Resume
14056	聚雅厅	2018-03-	08:40-09:2	感染性疾病现状和	王贵强	✓	▶	📁	👁	☰
14056	聚雅厅	2018-03-	09:20-10:0	脓毒症指南解读	王贵强	✓	▶	📁	👁	☰
14056	聚雅厅	2018-03-	10:00-10:4	免疫抑制人群感染	李大生	✓	▶	📁	👁	☰
14056	聚雅厅	2018-03-	10:40-11:2	艾滋病的诊治进展	李太生	✓	▶	📁	👁	☰
14056	聚雅厅	2018-03-	11:20-11:3	从一致性评价看慢	赵彩彦	✓	▶	📁	👁	☰
14057	聚雅厅	2018-03-	11:35-12:0	DAA治疗时代的药	周俊英	✓	▶	📁	👁	☰
14057	聚雅厅	2018-03-	13:00-13:4	肝细胞肝癌的诊治	谢青	✓	▶	📁	👁	☰

- ③ 左侧信息查询区域输入讲者姓名，即可查询到讲者相应讲课任务（也可根据会场名称、日期、上传状态进行查询）；
- ④ 将讲者提供的U盘插入电脑，找到相应幻灯片并拷贝到桌面，安全退出U盘，点击PPT进行预览，统一将课件转换为pptx或pdf格式，确保课件能够正常打开，流畅播放；
- ⑤ 点击讲者相对应日程的Upload按钮，上传讲者幻灯片（如有视频，需要把播放的原视频一起上传），选择幻灯片对应路径并点击submit按钮上传，上传成功后将桌面课件移至回收站；

试片室客户端的配置及使用


The screenshot shows the Medcon Speaker Ready interface. On the left, there are input fields for Speaker (张伟), Barcode, Date, Hall, and Status, along with a Search button. The main area displays a table of presentations with columns for ID, Hall, Date, Time, Title, Speaker, Status, Video, Upload, View, and Resume. A red arrow points to the 'Upload' icon in the 'Upload' column of the second row.

ID	Hall	Date	Time	Title	Speaker	Status	Video	Upload	View	Resume
14065	聚雅厅	2018-03-23	10:00-10:20	新冠病毒的认识	张伟					
14066	聚雅厅	2018-03-23	11:00-11:20	医院的感染和控制	张伟					

课件上传

试片室客户端的配置及使用

找到幻灯片对应的位置并选中



试片室客户端的配置及使用

Medcon Speaker Ready

PRESENTATION Management System

Uploaded: 1 Total: 11

Speaker: 童玉波

Barcode: []

Date: 2016-01-16

Hall: Select...

Status: Select...

Search

Chinese	English	Speaker	File Name
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	童玉波	试片室培训.pptx

确认上传按钮

已上传状态

Upload Status :
Uploading.....
试片室培训.pptxSuccess!

ID	Hall	Date	Time	Title	Speaker	Status	Video	Upload	View	Resume
5819	之江厅	2016-01-16	13:30-14:30	玩转各端，玩转学术会议	童玉波	<input checked="" type="checkbox"/>				
5822	之江厅	2016-01-16	16:10-16:50	如何实现多会场幻灯片传输转播管理	童玉波	<input type="checkbox"/>				

未上传状态

试片室客户端的配置及使用

注：如上传幻灯片带有视频，请点击Video按钮进行标记

The screenshot shows the Medcon Speaker Ready interface. On the left, there are input fields for Speaker (张伟), Barcode, Date, Hall, and Status, along with a Search button. The main area displays a table of presentations with columns for ID, Chinese, English, Speaker, and File Name. A confirmation dialog is overlaid on the table, asking to confirm modifying the Video status for Dr. 张伟. The dialog has 'Yes' and 'No' buttons. A red arrow points to the 'Yes' button. Below the dialog, a table lists presentations with columns for ID, Chinese, English, Speaker, Status, Video, Upload, View, and Resume. A red arrow points to the 'Video' column for the second presentation (ID 14066).

ID	Chinese	English	Speaker	File Name
14065	聚雅厅	2018-03-23 10:00-10:20	脓毒症的认识	张伟
14066	聚雅厅	2018-03-23 11:00-11:20	医院的感染和控制	张伟

试片室客户端的配置及使用

The screenshot shows the Medcon Speaker Ready interface. At the top, it displays 'Medcon Speaker Ready' and 'PRESENTATION Management System'. Below this, there are statistics: 'Uploaded PPTs: 41' and 'Total Presentations: 43'. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains input fields for 'Speaker' (张伟), 'Barcode', 'Date' (Select...), 'Hall' (Select...), and 'Status' (Select...), along with a 'Search' button.
- Top Right Panel:** Features a 'Check' button, a 'Submit' button, and an 'Upload Status' section.
- Main Table:** A table with columns: ID, Hall, Date, Time, Title, Speaker, Status, Video, Upload, View, and Resume. Two rows are visible:
 - Row 1: ID 14065, Hall 聚雅厅, Date 2018-03-23, Time 10:00-10:20, Title 脓毒症的认识, Speaker 张伟. The 'Video' column contains a play button icon.
 - Row 2: ID 14066, Hall 聚雅厅, Date 2018-03-23, Time 11:00-11:20, Title 医院的感染和控制, Speaker 张伟. The 'Video' column contains a play button icon with a slash through it.

Red arrows point from the text '无视频' (No video) to the play button with a slash in the second row, and from '有视频' (Has video) to the play button in the first row.

试片室客户端的配置及使用

⑥ 点击View按钮进行预播放（与会场效果一致）；


The screenshot shows the Medcon Speaker Ready interface. The top navigation bar includes the Medcon logo and 'PRESENTATION Management System'. Below this, there are input fields for Speaker (张伟), Barcode, Date, Hall, and Status, along with a Search button. The main content area displays a table of presentations with columns for ID, Hall, Date, Time, Title, Speaker, Status, Video, Upload, View, and Resume. A red box highlights the 'View' button in the table, and a red arrow points to it from the bottom right.

ID	Hall	Date	Time	Title	Speaker	Status	Video	Upload	View	Resume
14065	聚雅厅	2018-03-23	10:00-10:20	腺毒症的认识	张伟	✓	▶	📄	👁️	📄
14066	聚雅厅	2018-03-23	11:00-11:20	医院的感染和控制	张伟	✓	▶	📄	👁️	📄


试片室客户端的配置及使用

注意事项:

① 统一将PPT转换为pptx或pdf格式



- ② PPT内有图片，选择任意图片，点击菜单栏的格式，选择压缩图片-
点选电子邮件(96ppi)格式，进行压缩图片；



试片室客户端的配置及使用

- ③ 课件中含视频文件，应先将PPT转换为PPTX，后将视频统一转换成WMV格式插入到原PPT当中；并且上传的时候选中所有文件，但只勾选 pptx格式的文件。

Medcon Speaker Ready

PRESENTATION Management System

Uploaded PPTs: 41 Total Presentations: 43

Chinese	English	Speaker	File Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	张伟	感染.wmv
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	张伟	医院感染和控制.pptx

Speaker: 张伟

Barcode:

Date: Select...

Hall: Select...

Status: Select...

Search

Check

Submit

Upload Status :

ID	Hall	Date	Time	Title	Speaker	Status	Video	Upload	View	Resume
14065	聚雅厅	2018-03-23	10:00-10:20	脓毒症的认识	张伟	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14066	聚雅厅	2018-03-23	11:00-11:20	医院的感染和控制	张伟	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


张伟

视频格式的文件不勾选

- ④ PDF、PPS、PPSX格式的文件，检查无误后直接上传；
- ⑤ 课件打开如提示需要修复：
 - (a) 点击取消按钮
 - (b) 点击菜单栏的文件选项
 - (c) 在打开的界面中，点击“选项”按钮
 - (d) 进入弹出的“选项”窗口，依次选择“信任中心”——“信任中心设置”进入下一个界面
 - (e) 选择“受保护视图”，将右边窗口三个选项全部取消“√”选，点击“确定”；

试片室客户端的配置及使用

- ⑥ 课件如果是KEYNOTE格式，需要将课件转换为PDF格式后再上传；
- ⑦ 讲者如果设定了PPT的自动播放功能，需要将自动播放功能取消；



试片室客户端的配置及使用

⑧ 如果是中英文幻灯，需要对应上传两版。若只有一版，也需上传相对应语言的版本。

The screenshot shows the Medcon Speaker Ready interface. The main table displays the following data:


Chinese	English	Speaker	File Name
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	张伟	脓毒症-cn.pptx
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	张伟	脓毒症-en - 副本.pptx

Red arrows point to the checkboxes and file names in the table. The interface also includes a 'Check' button, a 'Submit' button, and a search bar. Below the table, there is a list of presentations with columns for ID, Hall, Date, Time, Title, Speaker, Status, Video, Upload, View, and Resume.

ID	Hall	Date	Time	Title	Speaker	Status	Video	Upload	View	Resume
14065	聚雅厅	2018-03-23	10:00-10:20	脓毒症的认识	张伟	✓	▶	📄	👁	☰
14066	聚雅厅	2018-03-23	11:00-11:20	医院的感染和控制	张伟	✓	▶	📄	👁	☰


4. Program 的调整

使用medcon的用户名登录 试片室客户端，




试片室客户端的配置及使用

- 1) 会场通知的上传，先将通知准备好，并改为pps格式，设置好循环播放以及自动切换的时间




2) 日程的修改

点击右上角的设置按钮。




试片室客户端的配置及使用

如图所示，分别对应日程、session等的修改。




试片室客户端的配置及使用

① 点击 program 可对日程的讲者、内容以及时间进行相应的编辑：增加、删除、修改



试片室客户端的配置及使用

下图所示，绿色表示已经上传幻灯，若点击 Upload Status 则会删除已上传的幻灯。
一般情况下勿用此按钮。



试片室客户端的配置及使用

② 点击 session，则会进入到session 查看 编辑界面。可对session的内容进行相应的编辑，包括主持人、时间、以及session名称。一般常用来添加卫星会。

Slides Presentation Management System

Hall : 聚雅厅 Date : Select... Search Add a Session Export and Print Table Card

ID	Date	Hall	Time	Session	Moderator	Modify	Chairman	Discussant	Interpreter	Update	Delete
380	2018-03-23	聚雅厅	08:00-12:05	授课一							
380	2018-03-23	聚雅厅	13:00-18:10	授课二							
380	2018-03-23	聚雅厅	19:10-20:45	授课三							
380	2018-03-24	聚雅厅	08:00-12:30	授课四							
380	2018-03-24	聚雅厅	13:30-17:45	授课五							
380	2018-03-25	聚雅厅	08:00-12:15	授课六							
380	2018-03-25	聚雅厅	13:30-17:10	授课七							

试片室客户端的配置及使用

③ 点击 Date 进入之后，可对日期进行修改


ID	Date	Update	Delete
33	2018-03-23	Update	Delete
34	2018-03-24	Update	Delete
35	2018-03-25	Update	Delete

试片室客户端的配置及使用

④ 点击 hall , 可对会场进行编辑, 一般情况下, 会场的用户名为名字首拼音小写, 密码为1 (会场客户端会用到) 。

ID	Meeting Hall	Username	Password	Update	Delete
12	聚雅厅	1	1	<input type="button" value="Update"/>	<input type="button" value="Delete"/>

⑤ 点击 update ， 进行用户名和密码的修改。如图所示



Hall :	聚雅厅
UserName :	1
PassWord :	1

OK Cancel

四、物料准备

提前一天按会场准备好主持人席卡、讲者席卡、考勤表、主持人用日程、劳务领取单、演讲证书、主持证书、工作人员注意事项、超时提醒单、专家简介以及礼品等。

1. 劳务领取单：提前按照日期、会场、演讲时间打印好所有劳务单，并按照会场分开。再三同项目人确认哪些人没有劳务以及劳务的标准。

Medcon 全国合作伙伴大会
劳务领取单

尊敬的 教授， ID： 1 ， 金额： 1000 ；

会议厅：金色大厅 日期：7月11日 时间：15:30-16:00 任务：专题发言

替换(日程变更时填写)：

姓名： 单位： 电话： 任务：

讲题：

感谢您对本次大会的辛苦付出和大力支持！请您在完成主持、讲课等学术任务后，持会场工作人员发放的【劳务领取单】、身份证及具有银联标识的银行卡至指定地点领取劳务费用！

领取地点：金色大厅【注册区】【财务处】；

领取时间：7月11日 08:30-18:00 | 7月12日 08:30-12:00

特别提示：本次会议劳务费用统一采用现场刷卡形式发放，请按照以上方式尽快领取！

大会秘书处

会场负责人签字：_____

2. 桌卡

提前准备好桌卡的模板，在浏览器中输入服务器ip，即可登录



美迪康会场幻灯片传输转播系统
MEDCON SLIDE TRANSFER & REBROADCAST SYSTEM

A screenshot of a web-based login interface. At the top, the word "登录" (Login) is centered. Below it are two input fields: the first contains the text "admin" and has a user icon on the left; the second contains six dots and has a lock icon on the left and a keyboard icon on the right. At the bottom of the form is a large blue button with the text "登录" (Login).

分别点击主持人列表和讲者列表，导出之后，可按照日期，会场进行筛选，邮件合并之后直接打印桌签。

MEDCON

美迪康会场幻灯片传输转播系统

MEDCON SLIDE TRANSFER & REBROADCAST SYSTEM



代用名



代用名

3. 主持人日程

在浏览器中访问服务器ip, 登陆之后按照是否显示单位进行打印日程。



聚雅厅

名称：授课六 | 日期：2018-03-25 08:00-12:15

时间/Time	题目/Title	姓名/Name	单位/Institution
08:00-08:40	多重耐药G+菌的治疗策略	陈佰义	中国医科大学附属第一医院
08:40-09:20	肺部感染的诊疗	陈佰义	中国医科大学附属第一医院
09:20-10:00	多重耐药革兰阴性菌感染治疗策略	陈佰义	中国医科大学附属第一医院
10:00-10:40	抗真菌药物的分类及临床应用原则	李军	南京医科大学第一附属医院

4. 考勤表

在浏览器中访问服务器ip，登陆之后按照按照日期进行打印。



出勤登记表

会场：聚雅厅 | 日期：2018-03-23

授课一 2018-03-23 08:00-12:05

本次听会人数：_____人

负责人签字：_____ 负责人电话：_____

时间	题目	姓名	手机	是否出席	替换人姓名、手机
08:40-09:20	感染性疾病现状和学科建设	王贵强	13911405123	<input type="checkbox"/> 出席 <input type="checkbox"/> 未到 <input type="checkbox"/> 换人	
09:20-10:00	脓毒症指南解读	王贵强	13911405123	<input type="checkbox"/> 出席 <input type="checkbox"/> 未到 <input type="checkbox"/> 换人	
10:00-10:20	脓毒症的认识	张伟		<input type="checkbox"/> 出席 <input type="checkbox"/> 未到 <input type="checkbox"/> 换人	
10:00-10:40	免疫抑制人群感染	李太生	13601076440	<input type="checkbox"/> 出席 <input type="checkbox"/> 未到 <input type="checkbox"/> 换人	
10:40-11:20	艾滋病的诊治进展	李太生	13601076440	<input type="checkbox"/> 出席 <input type="checkbox"/> 未到 <input type="checkbox"/> 换人	

5. 简介

需要登录试片室客户端，点击预览简介，进行打印。（打印的时候需要删除照片，将专家姓名上移）

6. 工作人员注意事项

浏览器地址栏输入服务器ip之后，点击登录进去，点击【注意事项】，可直接进行打印



工作人员注意事项

1. 每天会前至少提前半小时到达会场，打开会场幻灯系统客户端，检查幻灯是否能够正常播放，如不能正常播放或播放内容错误及不符则及时联系试片室工作人员，以便及时修正；
2. 每天会议开始前到试片室领取当日会场所需物品（劳务登记表、会场考勤表及讲者主持人联系方式表、主持用日程及桌卡及外宾证书及礼品、劳务标准表（根据表确定劳务）、已有劳务名单及收取标准单等材料）；
3. 在会议开始前确认主持人及讲者的出席情况，及时联系主持人及提醒讲者及时提交幻灯片；
4. 在会议每节开始前将桌卡及证书提前摆放好，劳务签单表一并提前准备就绪；
5. 每日会议结束后，请将用过的桌卡和登记过的会场记录表，送回试片室；
6. 各会场皆有技术人员，在会场提供技术支持服务，负责投影仪的切换和笔记本的维工作；
7. 您的会场客户端和用户名密码如下列各表：

会场	用户名	密码
聚雅厅	1	1

7. 超时提醒单

需提前配置好内容，放在打印的桌面，每天打印

Medcon 全国合作伙伴大会温馨提示

尊敬的_____教授：

在您所主持的时段内，现已严重超时_____分钟，为保证大会各个环节能够顺利有序的进行，请您酌情控制发言及讨论时间，感谢您对本次大会的辛苦付出和大力支持，谢谢！

Medcon 组委会

8. 其他（证书、奖状、礼品等）：按会场摆放。

9. 时刻准备因会场调动所需要重新打印的物料。

注意事项：

如日程调整，须及时更换相对应的桌卡、主持人日程等相关资料。每天会议结束之后，物料的收回。查看考勤表是否写的清楚，是否与发出去的劳务单一致。未发出的劳务单以及证书需备注清楚

一、幻灯传输转播系统优势

二、幻灯传输转播系统-试片室应用及标准


三、幻灯传输转播系统-会场应用及标准

四、答疑

1. 场馆协作：（1）开放时间 （2）通电时间 （3）网络 （4）钥匙 （5）确定灯光、空调、音响等场馆设备使用情况 （6）确定桌形、台型
2. 供应商协作：（1）笔记本电脑检测 （2）网络设备检测 （3）苹果类、准备 （4）网段划分
3. 志愿者管理：问题解答及处理
4. 系统测试：录制软件是否安装；电脑分辨率是否调整为1024*768；摄像头是否插好，电脑自带的录制声音是否禁用；录制视频是否正常，声音清晰洪亮；退出客户端视频回传是否正常；场外转播是否正常


1. IP地址的更新

1) 打开台上客户端文件中的 app.ini，并修改服务器ip。



```
app.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[LocalPath]
Path_Down = d:\pptt
Path_Up = d:\ppt_Up
Path_temp = d:\ppt_temp
IsScreen=yes
IsOutScreen=yes
SesstionColor=#fff6f7fb
IsUseTestButton=no
IsRecordSlide=no
IsDelPPT=no
IsCountdown=yes
IsTalk=no
IsChaoShiTixing=yes
IsAutoClosePPT=no
WebService=http://192.168.1.200/service/get_program.asmx
ListColorModel=3
```


打开台上客户端文件夹中的 [ftp.ini](#) 文件，并修改服务器的ip。



```
ftp.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[FTP]
FtpServer =127.0.0.1
FtpUserName =pptftpuser
FtpPassWord =33932566
FtpPort = 21
```

2. Top 图的更新。

将1024*91大小的大会的形象图放入台上客户端文件夹中的images中，并重命名为 top.jpg。

3. 安装录屏软件。双击  默认安装即可。

4. 将摄像头插到电脑，并禁用本地录音，启用摄像头录音。

5. 关闭电脑的防火墙。

6. 将PPT取消演讲者模式。

7. 双击台上客户端，用户名和密码输入 admin 。台上客户端区别于台下客户端的是关于是否录屏。

The screenshot shows a configuration dialog box for the client. The settings are as follows:

Web服务地址 :	http://localhost/service/get_program.asn
服务器IP :	192.168.1.200
FTP密码 :	pptftpuser
FTP用户名 :	●●●●●●●●
是否录屏 :	yes
场外转播 :	no
自动清除缓存 :	no
倒计时 :	yes
超时提醒 :	yes
超时关闭PPT :	no

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Ok" and "Close".

8. 退出之后，重新输入所在会场的用户名和密码，并点击登录。

① 右图中的喇叭图标代表会场通知，

在会议开始或者结束后点击播放

② 第三个图标表示电源线是否连接正常

③ 第四个图标表示网线是否连接正常



9. 当天会议结束之后，需 Alt+Q，退出客户端

10. 退出客户端之后，打开D盘，打开文件夹PPT temp，查看是否还有剩余视频，若有残留，需重新登录客户端，并正常退出。再次查看视频是否残留，若还有，则重复上述步骤，直至视频全部回传至服务器。

注：

在配置好系统设置好之后，一定要打开PPT测试下，检测录屏是否正常播放！


台下客户端的配置与使用与台上客户端基本一致，
唯一不同的一点是不需要录屏

1. 更换主形象图

打开客户端中的场外转播客户端，打开文件 images ，
将1920*170大小的会议主形象图放进去并重新命名
为 banner.jpg 。

2. IP地址的更换


打开文件 app.ini, 修改如下内容。



```
app.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)


[Room]
CurRoom = C202
ServerIp = 192.168.1.200
HallIp=192.168.1.140
FtpUserName=pptftpuser
FtpPassWord=33932566
Modeo=1
IsCamera=no
```

接着打开文件 OutsideScreen.exe.config，修改服务器的ip。



```
OutsideScreen.exe.config - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="get_programSoap" maxReceivedMessageSize="2147483647" />
      </basicHttpBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="http://192.168.1.200/service/get_program.asmx" binding="b:
        bindingConfiguration="get_programSoap" contract="webservice.get_programS
        name="get_programSoap" />
    </client>
  </system.serviceModel>
</configuration>
```

1. 打开监控客户端文件夹中的 CheckHall.exe.config 文件，并将服务器ip修改。



```
CheckHall.exe.config - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="ServerIP" value="192.168.1.200"></add>
    <add key="HallWidth" value="102"></add>
  </appSettings>
  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="get_programSoap" maxReceivedMessageSize="2147483647" />
      </basicHttpBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="http://192.168.1.200/service/get_program.asmx"
        binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="get_programSoap"
        contract="medconService.get_programSoap" name="get_programSoap" />
    </client>
  </system.serviceModel>
</configuration>
```

2. 打开数据库（幻灯安装包—admin—database—#ppt.mdb），


打开表Meeting_hall,将每个会场的ip输入进去

注意：输入的ip顺序分别为：

台上电脑，台下电脑，场外转播电脑的ip，并且中间用英文逗号分隔

会场监控客户端的配置及使用

3. 双击监控客户端 (CheckHall.exe)



打开会场监控客户端,

进入主界面绿色表色正常, 红色表示异常



4. 点击带有麦克风标识的图标，查看会场实时动态

培训大厅

演讲台 控制台

体验大厅

1 2 3 4 5 6

演讲台 控制台

- 1: 台上电脑客户端打开，切播放课件；
- 2: 台上电脑电源线已连接；
- 3: 台上电脑网线已连接；
- 4: 台下电脑客户端未打开；
- 5: 台下电脑电源线未连接；
- 6: 台下电脑网线已连接。

点击麦克风可实时查看会场动态

END! Thank You!



www.medmeeting.org / medcon@126.com / 010-89292552